

5 - Aktualizacja programu

Najnowsze aktualizacje można pobrać z naszej strony internetowej <https://tachospeed.pl/programy/aktualizacje/>

Uwaga! Jeśli aktualizujemy program z jednej ze starszych wersji programu, należy zainstalować także wybrane aktualizacje graniczne:

- 2.40
- 2.46
- 2.60
- 2.701
- 2.82
- najnowsza wersja programu

Przykład: jeśli mamy wersję programu 2.30 to najpierw instalujemy aktualizację graniczną 2.40 > 2.46 > 2.60 > 2.701 > 2.82 > najnowsza wersja. **Nie instalujemy żadnej kolejnej aktualizacji, a jedynie aktualizacje graniczne.** Jeśli mamy program w wersji 2.50 to instalujemy aktualizację graniczną 2.60 > 2.701 > 2.82 > najnowsza wersja. Gdy posiadamy program w wersji 2.83 to możemy od razu zainstalować najnowszą wersję programu. Po instalacji każdej z poszczególnych wersji granicznych aktualizacji uruchamiamy program, aby uaktualniona została także baza danych (w wersji MAX wczytujemy oddzielnie każdą bazę danych).

Aktualizacja Tachospeed

- Wyczyść program antywirusowy.
- Pobrać plik aktualizacyjny.
- Upewnić się, że została wykonana aktywacja programu.
- Wyczyść Tachospeed.
- Wykonać kopię bazy danych (domyślnie znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza/TACHOSPEED.GDB). W wersji MAX może być więcej niż jedna baza danych, wtedy proszę skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem GDB, jakie znajdują się na HDD, z wyjątkiem PUSTA.GDB.
- Uruchomić instalator jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
- Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
- Po instalacji każdej z poszczególnych wersji granicznych aktualizacji uruchamiamy program, aby uaktualniona została także baza danych (w wersji MAX wczytujemy także każdą bazę danych).

Aktualizacja Tachospeed w wersji "Multi"

- Wyczyść program antywirusowy.
- Pobrać plik aktualizacyjny.
- Upewnić się, że na wszystkich stanowiskach program został aktywowany.
- Wyczyść Tachospeed na komputerze serwerowym i klienckim.
- Skopiować (np. na pendrive) bazy danych z komputera serwerowego (domyślnie znajduje się w C:/Pliki Programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza – kopiujemy wszystkie pliki o rozszerzeniu .GDB poza plikiem PUSTA.GDB).
- Uruchomić instalator aktualizacji jako administrator na komputerze serwerowym (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
- Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
- Uruchamiamy program „jako administrator” (klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę programu Tachospeed i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
- Uruchomić instalator „jako administrator” na komputerze klienckim (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
- Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.
- Uruchamiamy program jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę programu Tachospeed i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”).
- Tylko pierwsze uruchomienie programu wykonujemy „jako administrator”.